

راهنمای وب سرویس ارسال

آدرس وب سرویس :

دات نت: <http://payamak-service.ir/SendService.svc>

جاوا و پی اچ پی: <http://payamak-service.ir/SendService.svc?wsdl>

GetCredit - این متد برای دریافت میزان اعتبار کاربر بکار می رود

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
userName	string	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	string	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی		
	decimal	میزان اعتبار کاربر به پیامک می باشد مقدار اعتبار صفر یا عددی بزرگتر از صفر می باشد در غیر اینصورت : -۱ : نام کاربری و رمز عبور صحیح نمی باشد -۲ : کاربر غیرفعال می باشد

GetInboxCount - این متد جهت دریافت تعداد پیامهای دریافتی بکار می رود

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
userName	string	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	string	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
isRead	bool	مقدار true برای پیامهای خوانده شده و مقدار false برای پیامهای خوانده نشده
مقدار بازگشتی		
	int	اگر نام کاربری و رمز عبور صحیح باشد مقدار برگشتی یک عدد می باشد که بر اساس پارامتر isRead بیانگر تعداد پیامها دریافتی می باشد -۱: نام کاربری و رمز عبور صحیح نمی باشد

SendSMS- از این متد جهت ارسال پیامک به یک تا حداکثر ۱۰۰ شماره بکار می رود

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
userName	string	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	string	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
fromNumber	string	شماره فرستنده
toNumbers	string[]	آرایه ی از شماره موبایل های گیرندگان می باشد، حداکثر ۱۰۰ شماره در هر بار فراخوانی
messageContent	string	متن پیامک
isFlash	bool	تعیین میکند آیا پیامک بصورت فلش ارسال گردد یا خیر
ref recId	int[]	هر خانه آرایه یک عدد یکتا به ازای هر گیرنده تولید می کند، این کد یکتا برای دریافت وضعیت تحویل کاربر دارد
ref status	byte[]	هر خانه آرایه عدد ۰ یا ۱ بوده به ازای هر گیرنده تولید می شود، ۱ به معنی ارسال شده و ۰ ارسال نشده
مقدار بازگشتی		
	int	<ul style="list-style-type: none"> ۰ : ارسال با موفقیت انجام شد ۱ : نام کاربر یا کلمه عبور نامعتبر می باشد ۲ : کاربر مسدود شده است ۳ : شماره فرستنده نامعتبر است ۴ : محدودیت در ارسال روزانه ۵ : تعداد گیرندگان حداکثر ۱۰۰ شماره می باشد ۶ : خط فرستنده غیرفعال است ۷ : متن پیامک شامل کلمات فیلتر شده است ۸ : اعتبار کافی نیست ۹ : سامانه در حال بروز رسانی می باشد ۱۰ : وب سرویس غیرفعال است

SendBatchSms - از این متد جهت ارسال پیامک به یک تا حداکثر ۱۰۰ شماره بکار می

رود

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
userName	string	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	string	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
fromNumber	string	شماره فرستنده
toNumbers	string[]	آرایه ی از شماره موبایل های گیرندگان می باشد، حداکثر ۱۰۰ شماره در هر بار فراخوانی
messageContent	string	متن پیامک
isFlash	bool	تعیین میکند آیا پیامک بصورت فلش ارسال گردد یا خیر
out batchSmsId	int	شناسه ارسال گروهی
مقدار بازگشتی		
	int	<ul style="list-style-type: none"> ۰ : ارسال با موفقیت انجام شد ۱ : نام کاربر یا کلمه عبور نامعتبر می باشد ۲ : کاربر مسدود شده است ۳ : شماره فرستنده نامعتبر است ۴ : محدودیت در ارسال روزانه ۵ : تعداد گیرندگان حداکثر ۱۰۰ شماره می باشد ۶ : خط فرستنده غیرفعال است ۷ : متن پیامک شامل کلمات فیلتر شده است ۸ : اعتبار کافی نیست ۹ : سامانه در حال بروز رسانی می باشد ۱۰ : وب سرویس غیرفعال است

GetBatchDelivery - از این متد جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود که با متد SendBatchSms ارسال انجام شده است

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
userName	string	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	string	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
batchSmsId	int	شناسه ارسال با متد SendBatchSms
numbers	string[]	آرایه ی از شماره موبایل ها می باشد،
deliveryStatus	int[]	<p>آرایه ی از وضعیت تحویل متناظر با آرایه شماره موبایل ها می باشد،</p> <p>ترجمه مقدار وضعیت تحویل:</p> <p>۵- : برای گرفتن گزارش تحویل حداقل یک دقیقه بعد از ارسال اقدام نمایید</p> <p>۴- : به علت اینکه پیام در صف ارسال مخابرات می باشد، امکان گرفتن گزارش تحویل وجود ندارد</p> <p>۳- : به علت اینکه مهلت یک هفته ای گرفتن گزارش پایان یافته است، امکان گرفتن گزارش تحویل وجود ندارد</p> <p>۲- : پیام با این کد وجود ندارد (batchSmsId نامعتبر است)</p> <p>۱- : خطا در ارتباط با سرویس دهنده</p> <p>• ارسال شده به مخابرات</p> <p>۱ : رسیده به گوشی</p> <p>۲ : نرسیده به گوشی</p> <p>۳ : خطای مخابراتی</p> <p>۴ : خطای نامشخص</p> <p>۵ : رسیده به مخابرات</p> <p>۶ : نرسیده به مخابرات</p> <p>۷ : مسدود شده توسط مقصد</p> <p>۸ : نامشخص</p> <p>۹ : مخابرات پیام را مردود اعلام کرد</p> <p>۱۰ : کنسل شده توسط اپراتور</p> <p>۱۱ : ارسال نشده</p>
index	int	اندیس مربوط به ردیف پیام ارسالی، توجه مقدار

اندیس از ۱ شروع می شود		
تعداد رکورد درخواستی، حداکثر ۱۰۰	int	count
مقدار بازگشتی		
-۱ : نام کاربری و رمز عبور صحیح نمی باشد -۲ : ارسال با مقدار شناسه batchSmsId وجود ندارد	int	

GetMessages - از این متد جهت دریافت پیامک های دریافتی یا ارسالی استفاده می

شود

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
userName	string	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	string	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
messageType	int	مشخص کننده نوع پیامک است، اگر ۱ باشد پیامک های دریافتی و اگر ۲ باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند
fromNumbers	string[]	آرایه ی از شماره های فرستنده می باشد مانند ۱۰۰۰۲۱۸۸
index	int	اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی، توجه مقدار اندیس از ۱ شروع می شود
count	int	تعداد رکورد درخواستی، حداکثر ۱۰۰۰
مقدار بازگشتی		
MessageInfo[]	MessageInfo	آرایه ی از نوع MessageInfo

GetDelivery - این متد جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
userName	string	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	string	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
reclId	long	شناسه پیامک ارسال شده
مقدار بازگشتی		
	int	<p>وضعیت تحویل پیامک می باشد ترجمه مقدار وضعیت تحویل:</p> <p>۵- : برای گرفتن گزارش تحویل حداقل یک دقیقه بعد از ارسال اقدام نمایید</p> <p>۴- : به علت اینکه پیام در صف ارسال مخابرات می باشد، امکان گرفتن گزارش تحویل وجود ندارد</p> <p>۳- : به علت اینکه مهلت یک هفته ای گرفتن گزارش پایان یافته است، امکان گرفتن گزارش تحویل وجود ندارد</p> <p>۲- : پیام با این کد وجود ندارد (batchSmsId نامعتبر است)</p> <p>۱- : خطا در ارتباط با سرویس دهنده</p> <p>۰ : ارسال شده به مخابرات</p> <p>۱ : رسیده به گوشی</p> <p>۲ : نرسیده به گوشی</p> <p>۳ : خطای مخابراتی</p> <p>۴ : خطای نامشخص</p> <p>۵ : رسیده به مخابرات</p> <p>۶ : نرسیده به مخابرات</p> <p>۷ : مسدود شده توسط مقصد</p> <p>۸ : نامشخص</p>

۹ : مخابرات پیام را مردود اعلام کرد		
۱۰ : کنسل شده توسط اپراتور		
۱۱ : ارسال نشده		